


Серце рішельє

Рішельє (прорізна вишивка)

90 × 90 мм · Середній · 5-6 годин



Шви, які знадобляться

Петельний шов

Обметування краю щільними петлями — тримає зріз тканини.


Брида (місток)

Перемичка через прорізану ділянку, обметана петельним швом.

Для чого: Ажурна вставка для серветки або весільного аксесуара.

Робочий аркуш — переведіть на тканину

ДРУКУВАТИ БЕЗ МАСШТАБУВАННЯ (100%), інакше розмір не збігатиметься




Пунктир усередині мотиву — напрямок стібків, а не лінія вишивки.

————— контроль: 50 мм — перевірте лінійкою після друку

Дзеркальна версія — для переведення через копірку

ДРУКУВАТИ БЕЗ МАСШТАБУВАННЯ (100%), інакше розмір не збігатиметься



контроль: 50 мм — перевірте лінійкою після друку

Як перевести мотив на тканину

1. Роздрукуйте аркуш у масштабі 100% і перевірте контрольну лінійку — 50 мм мають бути 50 мм.
2. Найпростіший спосіб: прикладіть тканину до аркуша на світлі (вікно або скло з лампою) і обведіть лінії водорозчинним маркером чи тонким олівцем.
3. Через копірку: покладіть копірку між тканиною й дзеркальним аркушем, обведіть по лінії.
4. Щільна тканина: скористайтеся дзеркальною версією та праскою-перевідником або кравецькою крейдою.

Матеріали

Тканина: щільна бавовна, льон або габардин — вільні техніки не потребують канви.

Нитки: муліне у 2 складення для гладі, 1-2 для контурів; для рішельє — міцніші бавовняні.

Голка: з гострим вістря (на відміну від рахункових технік, тут голка має проколювати тканину).

Обов'язково: п'яльці або рама. Без натягу вільні техніки лягають нерівно.

Головне про цей мотив

Тканину прорізають ТІЛЬКИ після того, як контур і бриди повністю обметані.

Типові помилки

Нерівний напрямок стібків — найпомітніша вада гладі. Тримайтеся пунктиру зі схеми.

Задовгі стібки: понад 10-12 мм чіпляються й провисають. Великі ділянки діліть на зони.

Слабкий натяг тканини — поверхня стягується вже після зняття з п'ялець.